



Hog4 OS v3.0.1 リリースノート

Version: 3.0.1 (build 1056) April 27, 2015

プラットフォーム（対象機）：Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4, Nano Hog 4, Hog 4PC,
Hedge Hog 4/4N/4S/4X, Rack Hog4

インストール手順と注記

v2.4.0 かそれ以上のバージョンがインストールされているすべての Hog4 OS コンソールは、v3.0.1 にアップグレードする際にアップグレードファイル（fppkg）を使用してアップグレードが可能です。「Hog Start」ウィンドウの {Software Update} ボタンを押して USB メモリに入れたアップグレードファイルを選択し、アップグレードを実行してください。

ただし、それ以前のバージョン（v1.0.0 ～ v2.3.0）がインストールされている場合は、フルインストールが必要です。使用しているコンソールのフルインストール方法を詳しく知りたい場合は、Hog4 OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。マニュアルと手順書は以下のサイトからダウンロード可能です。

ウシオライティング サポートサイト <http://www.ryujiro.net/support2/>



ショーファイルの互換性

Hog4 OS v3.0.1 で作成または読み込み編集したショーファイルは、下位バージョン（v1.0.0 ～ v2.7.0）に対して互換性がありません。必ず v3.0.0 またはそれ以上のバージョンで使用してください。

Hog 4 OS v3.0.1 (build 1056) バグ修正：

D-02468: DP8K は外部 USB デバイスヘドライバをロードしない

D-02469: MBox v3.9 向けの CIP アプリケーション対応の追加

D-02471: Midi/TC コンボウィジェットは DP8K に接続した時にファームウェアをロードしない

D-02472: Hog4 OS でセンサーファイルを失う

D-02474: WYSISYG はコンソールから DP をダウンロードしない（古い vob.dll が障害）