



Hog4 OS v3.7.1 リリースノート

Version: 3.7.1 (build 1546) November 6, 2017

プラットフォーム（対象機）：Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4, Nano Hog 4, Hog 4PC,
Hedge Hog 4/4N/4S/4X, Rack Hog4, Hoglet 4

インストール手順と注記

v3.7.0 がインストールされているすべての Hog4 OS コンソールは、v3.7.1 にアップグレードする際にアップグレードファイル（fpSPkg）を使用してアップグレードが可能です。「Hog Start」ウィンドウの {Software Update} ボタンを押して USB メモリに入れたアップグレードファイルを選択し、アップグレードを実行してください。

ただし、それ以前のバージョン（v1.0.0 ～ v3.6.1）がインストールされている場合は、フルインストールが必要です。コンソールのフルインストール方法を詳しく知りたい場合は、Hog4 OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。日本語のマニュアルと手順書は以下のサイトからダウンロード可能です。

ウシオライティング サポートサイト <http://www.ushiolighting.co.jp/entertainment/support2/>



ショーファイルの互換性

Hog4 OS v3.7.1 で作成、または読み込み編集したショーファイルは、下位バージョン（v1.0.0 ～ v3.6.1）に対して互換性がありません。必ず v3.7.0 以上のバージョンで使用してください。また、v3.7.1 へアップグレードする前に USB メモリなどへショーファイルのバックアップを取得することをおすすめします。

バグ修正

ID	Title
D-03432	Hog4 OS v3.7.0 において古いショーファイルから読み込んだいくつかの View が正確に再現されない